



Руководство пользователя
по работе программы WEB-ускоритель

Версия 1.0



Оглавление

Краткий обзор	3
1. Установка программы WEB-ускоритель	3
2. Запуск и остановка работы программы WEB-ускоритель	3
3. Настройка параметров работы программы WEB-ускоритель	4
Меню «Файл»	5
Меню «Опции»	5
Меню «Помощь»	9
4. Удаление программы WEB-ускоритель	9
5. Информация о поддержке	9



Краткий обзор

WEB-ускоритель – это программное обеспечение для стационарного компьютера или ноутбука, которое позволяет эффективно регулировать степень оптимизации данных, что существенно влияет на скорость загрузки интернет-страниц. Оно устанавливается на Ваш компьютер и имеет простой русскоязычный интерфейс.

Для корректной работы программы Ваш компьютер должен соответствовать следующим требованиям:

- ОС: Windows Vista, XP, Windows 2000, Windows Mobile
- Тактовая частота процессора: 500MHz или более
- Оперативная память: 64 Мб или более
- Свободное место на диске: 100 Мб или более

1. Установка программы WEB-ускоритель

1. Загрузите установочный файл программы WEB-ускоритель с сайта <http://www.velcom.by/ru/services/webaccelerator/> на Ваш компьютер.

2. Дважды кликните левой клавишей мыши по установочному файлу, откроется окно мастера установки.

3. Следуйте подсказкам мастера установки, прочтите лицензионное соглашение и подтвердите, что принимаете его условия. Выберите папку, в которую Вы хотите установить WEB-ускоритель, и подождите, пока мастер произведет установку программы.

4. Нажмите «Завершить» для завершения работы мастера установки.

5. Перезагрузите компьютер для того, чтобы программа WEB-ускоритель работала корректно.

При установке программы WEB-ускоритель оптимизация данных будет начинаться автоматически. Для запуска оптимизации данных в ручном режиме снимите галочку «Оптимизировать мое соединение автоматически» в закладке Опции.

2. Запуск и остановка работы программы WEB-ускоритель

Вы можете начать или остановить работу программы, используя иконку WEB-ускорителя, которая может быть расположена в системном трее, на рабочем столе или в меню «Пуск».

Для начала/остановки работы программы:

В системном трее выберите иконку программы WEB-ускоритель и нажмите на него правой кнопкой мыши.


В зависимости от того, включена оптимизация данных в этот момент или выключена, в меню быстрого доступа будет отображена кнопка «Старт» или «Стоп».

Также при помощи значка программы в системном трее можно:

- Начать/остановить оптимизацию.
- Выбрать уровень оптимизации: самый низкий, низкий, средний, высокий, самый высокий.



- Завершить работу программы при помощи кнопки «Выход».



Отображение состояния оптимизации

Во время работы программы WEB-ускоритель состояние оптимизации отображается в системном трее следующим образом:

1. Иконка WEB-ускорителя серого цвета – программа запущена, но оптимизация не работает.
2. Иконка WEB-ускорителя мигает желтыми секторами – происходит установка соединения.
3. Иконка желтого цвета – связь установлена и происходит оптимизация Вашего соединения с Интернетом.

Отображаемый в системном трее значок программы WEB-ускоритель сообщает о текущем состоянии оптимизации. После получения информации основные действия можно совершать в главном окне программы.

3. Настройка параметров работы программы WEB-ускоритель

Настройка всех параметров производится в главном окне программы, которое Вы можете открыть одним из следующих способов:

- В системном трее наведите курсор мыши на иконку программы WEB-ускоритель и нажмите на него правой клавишей мыши, чтобы отобразить меню быстрого доступа, в котором нажмите «Открыть».
- В меню Старт> Все программы> velcom> WEB-ускоритель.
- Двойной щелчок на иконке WEB-ускоритель на рабочем столе.

Главное окно программы


Главное окно программы состоит из блоков настроек «Состояние оптимизации» и «Параметры», меню «Файл», «Опции» и «Помощь».

Блок «Состояние оптимизации». Отображает состояние оптимизации (начата, остановлена, соединение..., услуга недоступна), а также позволяет с помощью кнопки Старт/Стоп, начать и остановить оптимизацию.

Блок «Параметры». Содержит ползунок, с помощью которого Вы можете управлять уровнем оптимизации изображения, и кнопку «Применить» для сохранения изменений.


Аналогичную настройку можно осуществить нажатием правой клавиши мыши на иконке программы WEB-ускоритель в системном трее, после чего в меню выбрать «Уровень оптимизации».

Помимо ползунка, настраивающего уровень оптимизации, в блоке «Параметры» отображается скорость соединения и образцы изображений: исходного и нового (оптимизированного).



Меню «Файл»


Содержит команды для восстановления настроек по умолчанию, включения/выключения подсказок пользователя и выхода из программы.



Настройки по умолчанию предусматривают автоматический запуск программы WEB-ускоритель при загрузке ОС Windows и предустановленный уровень оптимизации «Ниже среднего». При их восстановлении ранее добавленные пользователем протоколы и IP-адреса остаются прежними.

Меню «Опции»

Содержит команды для запуска программы WEB-ускоритель при включении компьютера, автоматической оптимизации соединения, настройки уведомлений о прерывании оптимизации, настройки окна программы (отображение в полном или компактном виде).



- **«Запускать программу при загрузке Windows».** При установке галочки напротив этого параметра, программа будет автоматически начинать работу после загрузки операционной системы.



- **«Оптимизировать мое соединение автоматически».** При установке галочки напротив этого параметра программа будет автоматически оптимизировать соединение с Интернетом.
- **«Информировать меня, когда оптимизация прервана».** При установке галочки отображает всплывающее сообщение в системном трее, когда оптимизация прервана.
- **«Дополнительно...»** Открывает окно дополнительных параметров настройки (см. «Настройка дополнительных параметров оптимизации»).
- **«Полный/компактный вид».** В зависимости от выбранного Вами способа отображения главного окна программа будет открываться в полном либо компактном виде. Компактный вид скрывает настройки оптимизации. Полный вид отображает все настройки.


Настройка дополнительных параметров оптимизации

Окно дополнительных параметров содержит закладки «Параметры», «Блокирование содержимого», «IP-адреса», «Протоколы». Используя настройки в закладках, Вы можете задать условия оптимизации для различных типов содержимого Интернет-страниц, выбрать протоколы и IP-адреса, которые Вы хотите оптимизировать, и заблокировать такое содержимое страниц, как видеофайлы, аудиофайлы и т.п.

Чтобы попасть в окно дополнительных настроек программы WEB-ускоритель, в главном окне программы выберите меню «Опции»> «Дополнительно»

Дополнительные настройки откроются в новом окне.

Закладка «Параметры». На закладке «Параметры» расположены инструменты для настройки отображения файлов в формате GIF и JPEG



Чтобы изменить качество изображения GIF или JPEG, установите нужное Вам качество, перемещая ползунок вверх или вниз. Нажмите «OK» чтобы сохранить изменения.

Сокращение данных в формате HTML. Сокращение объема данных формата HTML при помощи скрытого фильтрации.

Сокращение данных в формате CSS. Сокращение объема данных формата CSS при помощи скрытого фильтрации.

Преобразование GIF. Увеличение скорости за счет удаления некоторых элементов анимации GIF.


Выборочное получение изображений. Позволяет, руководствуясь подсказками, выборочно получать изображения оригинального качества.

Сжатие Javascript-файлов. Возможность сокращения объема данных, используя скрытое фильтрацию (удаляет белые места, комментарии, и другую избыточную информацию в объектах Javascript).



Чтобы выбрать или отменить дополнительные настройки, поставьте или снимите галочки напротив соответствующих настроек.

Закладка «Блокирование содержимого». На закладке «Блокирование содержимого» содержится список типов файлов, которые Вы можете заблокировать при загрузке страниц Интернета. В соответствии с настройками по умолчанию ни один из типов файлов не блокируется.




1. В главном окне, выберите Опции>Дополнительно> Блокирование содержимого.

2. Поставьте соответствующие галочки, для того чтобы задать/отменить блокирование типов файлов:

- Блокировать видео.
- Блокировать изображения.
- Блокировать аудио.
- Блокировать приложения.
- Блокировать анимацию.

3. Нажмите «Ок», чтобы сохранить изменения.

Закладка «IP-адреса». По умолчанию программа оптимизирует все IP-адреса.





Для изменения настроек:

1. В главном окне выберите Опции>Дополнительно> IP-адреса


2. В закладке IP-адреса можно выбрать два вида настроек:

- «Стандартные (по умолчанию)». Оптимизировать все поддерживаемые IP
- «Пользовательские». В этом случае Вы можете самостоятельно прописать IP-адреса, которые необходимо оптимизировать.

Чтобы добавить новый IP-адрес, нажмите «Новый», введите имя, IP-адрес, маску IP-адреса и затем нажмите «Ок».

Чтобы удалить IP-адрес, выберите его в правой колонке и затем нажмите «Удалить».

Закладка «Протоколы». По умолчанию программа оптимизирует все протоколы.



Для изменения настроек:

1. В главном окне выберите Опции>Дополнительно> Протоколы

2. В закладке Протоколы можно выбрать два вида настроек:

- «Стандартные (по умолчанию)». Оптимизировать все поддерживаемые протоколы.
- «Пользовательские». В этом случае Вы можете самостоятельно выбрать протоколы, которые необходимо оптимизировать.


Чтобы добавить новый протокол, нажмите «Новый», введите имя протокола, пропишите порт и затем нажмите «Ок».

Чтобы удалить протокол, выберите этот протокол в правой колонке и затем нажмите «Удалить».



Меню «Помощь»

Содержит раздел «Помощь» с Руководством пользователя и раздел «О программе» с информацией о названии и версии программы WEB-ускоритель.



При выборе раздела «Помощь» открывается страница с Руководством пользователя по работе с программой WEB-ускоритель.

4. Удаление программы WEB-ускоритель

1. Выберите Старт>Панель управления>Установка и удаление программ.

Произойдет построение списка установленных на Вашем компьютере программ.

2. Выберите Web-ускоритель>Удалить.

После этого появится диалоговое окно для подтверждения выбора «Да» или «Нет».

5. Информация о поддержке

Дополнительную информацию по работе программы WEB-ускоритель можно получить в справочно-информационной службе velcom: 411 и 410 (с мобильного телефона в сети velcom без взимания оплаты) и (017) 222-49-01 (звонок платный) или на сайте компании www.velcom.by